更改 DNS 配置解决校园网无法访问知网操作指南

1、鼠标放置到网络图标上,右击,点击网络和 Internet 设置。



2、进去之后点击 高级网络设置。

路:F: 138736838@qq.com 找说置 Q 系统	网络和 Internet	① 局性 公用用aia	登錄使用電 16.56 GB, 过去30天 →
蓝牙和其他设备	WLAN 连跟 管理已知网络, 按流量计器的网络		# 💽 >
Marka internet	以太网 身份验证 IP 和 DNS 设置 按流量计费的网络		>
▲ 应用 ● 帐户	 VPN 添加. 油線、管理 		>
 时间和语言 游戏 	(q) 移动热点 共享 Internet 连接		* • >
補助功能			* • >
NewAllyr主任 Windows 更新	代理 用于 Wi-Fi 和以太网连接的代理服务器		>
	つ 援号 设置接号 Internet 法服		>
	宗级网络设置 查看所有同也适配器,同地重要		>

3、点击更多网络适配器选项。

← 殺置		
陈卡 1567986/188@pa.com	网络和 Internet > 高级网络设置	
	网络适配器	
查找设置 Q.	WLAN 未进程 Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC	禁用 ~
 系统 ③ 篮牙和其他设备 	國牙阿格法族 Bluetooth Device (Personal Area Network)	禁用しく
▼ 网络和 Internet	VMware Verbare VMnet8 VMware Virbual Ethernet Adapter for VMnet8	禁用し、
2 立用	LCCCR LCCCR LCCCR SDE Family Controller	禁用し、
 帐户 时间和语言 	VMvare Network Adapter VMnet!	禁用・ヘ
游戏 * ##h11:08		
 · · · · · · · · · · · · · · ·		
❸ Windows 更新	2007年02000年0月1日 教術使用量	
	硬件和连接屬性	>
	网络 建国 将带着网络街路建置为出厂必要	>
	相关设置	
	更多网络逝配藏选项	C
	Windows 防火機	C

 4、 找到当前所使用的网络,并将鼠标移至该图标上,右击, 选择属性。



5、点击 Internet 协议版本 4(TCP/IPV4)。

	ar a man inte		
网络	共享		
连接明	时使用:		
	Realtek PCIe G	bE Family Controller	
			配置(C)
此连拍	妾使用下列项目(O)	:	
	Microsoft 网络 QoS 数据包计 Internet 协议版 Microsoft 网络 Microsoft LLD Internet 协议版	的文件和打印机共享 创程序 (本 4 (TCP/IPv4))适配器多路传送器协议 P 协议驱动程序 (本 6 (TCP/IPv6)	
-	安装(N)	卸载(U)	属性(R)
描述	<u>的</u> 许你的计算机访问	Microsoft 网络上的资	源。

6、选择使用下面的 DNS 服务器地址,并将首选 DNS 服务器 填充为 114.114.114.114。

	1730 (lapte	r	
网络 夫	導								-
连接时修	Internet	协议版本 4 (TCP/II	Pv4) 属性						2
🚽 E	常规	备用配置							
	如果阿	网络支持此功能,贝	则可以获取自	目动指派的	P 设置	。否则	,你需要	要从网	
此连接修	络系统	充管理员处获得适当	当的 IP 设置						
🗹 🟆	0	自动获得 IP 地址(0)						
	0	使用下面的 IP 地均	止(S):						
	IP	地址(I):				4		1	
						20		J	
	Ť	网雅屿(U):			9		*	J	
	艱	认网关(D):			•	•]	
ŧ	0	自动获得 DNS 服务	务 <mark>器</mark> 地址(B)						
描述	0	使用下面的 DNS 月	服务器地址(E):			-	/	
传输 于在	首	选 DNS 服务器(P)	:	114	. 114	4.1 <mark>1</mark> 4	. 114]	
	备	用 DNS 服务器(A)):	-77	•	8	8]	
		退出时验证设置(L	-)				高级	ξ(V)	
						油白		Rocur	

7、依次点击确定,直到回到此界面即可。



针对 win10 和 win11 系统

1、同时按下 Windows 徽标键+R 键,调出"运行"框。



2、在"运行"框中输入命令 control,并点击"确定", 即可打开控制面板。

文件夹、文档或 Internet 资源。 打开(<u>O</u>): control	
打开(<u>O</u>): control	
	\sim

3、打开控制面板后,右上角可以切换不同的查看方式,分别为"类别"、"大图标"、"小图标"。选择大图标, 并点击网络和共享中心。

🕎 所有控制面板项			2	
← → ∽ ↑ 🕺 ≻ 控制面板 >	所有控制面板项	~ C	搜索控制面板	م
调整计算机的设置			查看方式、大圈	π ▼
SitLocker 驱动器加密	1nternet 选项	Java	RemoteApp 和桌面连接	
Windows Defender 防火 墙	🔁 Windows 工具	安全和维护	後 备份和还原(Windows 7)	1
程序和功能	存储空间	🧼 电话和调制解调器	🍞 电源选项	
👔 工作文件夹	1 红外线	5- 恢复	→ 键盘	
■ 默认程序	凭据管理器	🚱 轻松使用设置中心	🔊 区域	
任务栏和导航	計 日期和时间	设备管理器	😪 设备和打印机	
) 声音	最标	😞 索引选项	💿 同步中心	
网络和共享中心	◆ 文件历史记录	■ 文件资源管理器选项	至 系统	
颜色管理	疑难解答	🏭 用户帐户	语音识别	
■ 自动播放	A 字体			

4、点击更改适配器选项。

网络和共享中心		- 🗆 ×
← → ~ ↑ 💆 > 控制面板 > 所有控制面板项 > 网络和共享中心	✓ C 搜索控制面板	م
查看基本网络信息并设置连接 更改适配器设置 查看活动网络 更改造配器设置 更改造配器设置 更改造配器设置 建体流式处理流项 YVZY 2	访问类型: Internet 连接: 學 以太网	
		- 0 X
← → · · ↑	~ C 在 网络连接:	中搜索・ター
组织▼		8: • 🗆 😗
VMware Network Adapter VMnet1 日日用 受力的指注接 未送版 大型版	wlan 未连接 Realtek 8822CE Wireless LAN	

5、接下来同方法一中的步骤 4-7。

针对 win7 系统

1、在桌面点击"开始菜单",选择"控制面板"按钮。



2、打开控制面板后,可以切换不同的查看方式,分别为"类别"、"大图标"、"小图标"。选择大图标,并点击网络和共享中心。

00	● 📴 🕨 控制面板 🕨 所有控制面	氢板项 ▶			▼ 47 / 提表控制	」面板
文件(F) 调整	编辑(E) 查看(V) 工具(T) 報 计算机的设置	問題(H)			Ē	清方式:大
	BitLocker 驱动器加密	✔ Flash Player (32 位)) 🕞 Internet 选项	📑 RemoteApp 和桌面连接	妾 🚺 Windows CardSpace	
Ø	Windows Update	🚅 Windows 防火墙	🌺 备份和还原	▶ 操作中心	雇 程序和功能	
4	电话和调制解调器	🝞 电源选项	💐 个性化	管理工具	₹ 家庭组	
	家长控制	☞ 键盘	💎 默认程序	美据管理器	🚱 轻松访问中心	
8	区域和语言	1 任务栏和「开始」 菜	单 💕 日期和时间	מא 📳	设备管理器	
-	设备和打印机	声音	♂ 鼠标	😞 索引选项	通知区域图标	
11	网络和共享中心	🔯 位置和其他传感器	📔 文件夹选项	风 系统	- 显示	
1	颜色管理	疑难解答	🥵 用户帐户	■ 自动播放	入 字体	

3、点击更改适配器设置。



6、接下来同方法一中的步骤 4-7。